برنامج التوقيت 9.63 — دليل المستخدم

11-11-2026

المحتويات

البداية

1. ما هو برنامج التوقيت
2. اختيار النسخة المناسبة
3. ما تحتاجه لشاشة المسجد
4. التثبيت والتشغيل
5. الإعداد الأول

كيف تعمل الشاشة

6. شرح الشاشة
7. ماذا يحدث عند كل صلاة

أوقات الصلاة والعبادة

8. أوقات الصلاة
9. الأذان والإقامة
10. الجمعة ورمضان والعيد والتاريخ الهجري
11. الشاشة السوداء
12. الأذكار

المحتوى والمظهر

13. الشرائح
14. إعلانات المسجد
15. التنبيهات الصوتية
16. الخلفيات وصورك الخاصة
17. خيارات العرض
18. اللغات
19. الطقس

أدوات ومساعدة

20. الاختصارات ووضع الاختبار وجهاز التحكم
21. حفظ الإعدادات ونسخها وإعادة ضبطها
22. إضافات نسخة ZIP
23. حل المشكلات
24. مشكلات معروفة في الإصدار 9.63
25. المتطوعون وشروط الاستخدام والتواصل
26. معجم المصطلحات

1. ما هو برنامج التوقيت

التوقيت برنامج مجاني لعرض أوقات الصلاة في المساجد والبيوت. يعمل بملء الشاشة على التلفاز أو الحاسوب أو اللوح الإلكتروني أو الهاتف، بالإنترنت أو بدونه.

- **مجاني وبلا إعلانات.** التوقيت وقف لله: لا يجوز بيعه.
- **مستخدم في أكثر من 74 بلدًا**، بـ 48 لغة.
- **المؤلف:** إسماعيل شكدالي. أنشأ البرنامج سنة 2013 للاستعمال المنزلي، ومنذ 2016 يُستخدم في المساجد حول العالم.

على الشاشة	التفاصيل
الساعة والتاريخ	الساعة، يوم الأسبوع، التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي
أوقات الصلاة	الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ولكل صلاة وقت الأذان ووقت الإقامة
الأذان والإقامة	الأصوات، شاشة الأذان، العد التنازلي للإقامة، الشاشة السوداء أثناء الصلاة
أوقات الليل	منتصف الليل، الثلث الأخير من الليل، فجر الغد
القرآن والحديث	آية جديدة كل دقيقة (48 لغة) وحديث جديد كل دقيقة
الأذكار	بعد كل صلاة، مع أذكار الصباح والمساء
محتوى المسجد	إعلانات متحركة، شرائح بنصوص أو صور
الجمعة ورمضان والعيد	وقت الجمعة، العشاء 30+ دقيقة في رمضان، شريط صلاة العيد
الطقس	درجة الحرارة الآن وتوقعات 7 أيام
المظهر	40 خلفية، صورتك الخاصة، عدة خطوط، شاشة أفقية أو عمودية

كيف تقرأ هذا الدليل:

- **القائمة** ☰ هي الزر في أعلى يسار البرنامج. كل الإعدادات تبدأ منها.
- عندما يطلب البرنامج وقتًا، اكتبه بنظام 24 ساعة: الواحدة والنصف بعد الظهر تُكتب `13:30` .
- **الأفقي** هو الشاشة العريضة. **العمودي** هو الشاشة الطولية.
- يصف هذا الدليل الإصدار 9.63. قد تختلف كتابة بعض الأسماء بالحروف اللاتينية على شاشتك (مثل Azan و Adhan للأذان، Dohr و Dhuhr للظهر، Jomoa للجمعة، Azkar للأذكار).
- أسماء القوائم مترجمة في هذا الدليل، وقد تختلف قليلًا عمّا يعرضه البرنامج بالعربية. والجهات (يمين ويسار) مذكورة كما في الواجهة الإنجليزية، وقد تنعكس في الواجهة العربية.

2. اختيار النسخة المناسبة

لشاشة المسجد، استخدم تطبيق أندرويد على جهاز TV Box. كل النسخ تعرض البرنامج نفسه بالخيارات نفسها.

النسخة	الأنسب لـ	كيف تحصل عليها
تطبيق أندرويد (APK)	أجهزة TV Box بنظام أندرويد، التلفزيونات الذكية بنظام أندرويد، الألواح، الهواتف	نزّل ملف APK من صفحة التحميل وثبّته
نسخة ZIP بدون إنترنت (HTML)	ويندوز، ماك، لينكس، راسبيري باي. وكذلك للمستخدمين المتقدمين الذين يريدون تغيير الملفات (الخطوط، الأصوات، اللغات)	نزّل ملف ZIP، فكّ ضغطه، وافتح `index.html` في المتصفح
نسخة الويب	أي جهاز فيه متصفح، بدون تثبيت	افتح offline.tawkit.net
النسخة المتصلة (أونلاين)	نسخة أقدم بحساب مجاني وميزات أقل	online.tawkit.net

من المفيد أن تعرف:

- **نسخة الويب:** هي نفسها نسخة العمل بدون إنترنت، موضوعة على الويب. تحتاج الإنترنت في المرة الأولى فقط، ثم تواصل العمل بدونه. للشاشة المستخدمة يوميًا، نسخة APK أو ZIP أفضل.
- **آيفون وآيباد:** افتح offline.tawkit.net في Safari، ثم اختر «إضافة إلى الشاشة الرئيسية» لتشغيله بسهولة في المرة القادمة.
- **جهاز لا يمكن تثبيت التطبيق عليه:** افتح offline.tawkit.net في متصفحه.
- **Amazon Fire TV:** تجنّبه. لا يسمح بالتشغيل التلقائي، فيجب تشغيل التطبيق يدويًا بعد كل إعادة تشغيل.

يختلف تطبيق أندرويد عن نسخ المتصفح في ثلاثة أمور: يشغّل الأصوات بنفسه، ليس فيه زر ملء الشاشة، وفي قائمته خانة **AUTO-START**.

3. ما تحتاجه لشاشة المسجد

يكفي أي تلفاز بمدخل HDMI مع جهاز TV Box بنظام أندرويد. التلفاز الذكي بنظام أندرويد لا يحتاج إلى جهاز إضافي.

العنصر	التوصية
الشاشة	أي تلفاز أو شاشة بمدخل HDMI
المشغّل	جهاز TV Box بنظام أندرويد، أو تلفاز ذكي بنظام أندرويد. ويعمل الحاسوب أو راسبيري باي أيضًا بنسخة ZIP
إصدار أندرويد	من 9 إلى 13 هو الأفضل. الإصدارات الأحدث قد تمنع التشغيل التلقائي و USB
الذاكرة (RAM)	2 جيغابايت على الأقل
ساعة الوقت الحقيقي (RTC)	يُنصح بها. تحفظ الوقت عند انقطاع الكهرباء
الإنترنت	غير مطلوب دائمًا (انظر أدناه)

- **جهاز بدون RTC:** بعد انقطاع الكهرباء، شغّل الواي فاي للحظة. يُصحَّح الوقت. ثم أطفئ الواي فاي.

- **الإنترنت مطلوب أحيانًا فقط:** للطقس (مرة في الأسبوع تقريبًا)، لتصدير الإعدادات واستيرادها (بضع دقائق)، ولتصحيح الساعة.
- **يجب أن يكون تاريخ الجهاز ووقته ومنطقته الزمنية صحيحة.** التوقيت يأخذ الوقت من الجهاز كما هو.
- **البرنامج مجاني؛ الأجهزة ليست مجانية.** المؤلف يقدّم البرنامج مجانًا ولا علاقة له ببيع الأجهزة. ثبّت البرنامج بنفسك، أو اطلب ذلك من متطوع أو من محل.

4. التثبيت والتشغيل

4.1 أندرويد (TV Box، تلفاز ذكي، لوح، هاتف)

1. افتح صفحة التحميل ونزّل ملف APK المناسب لإصدار أندرويد عندك.
2. ثبّت ملف APK ووافق على الأذونات المطلوبة.
3. افتح التوقيت. في القائمة ☰، فعّل **AUTO-START** ليبدأ التوقيت مع تشغيل الجهاز. الأخضر يعني مفعّل، والرمادي يعني متوقف.

إصدار أندرويد عندك	ملف APK المطلوب
أندرويد 5 إلى 14	ملف APK الرئيسي
أندرويد 15 و 16	ملف APK ARM64
جهاز قديم لا يفتح عليه التطبيق	الإصدار القديم 9.61

- **التحديث:** احذف الإصدار القديم قبل تثبيت الجديد. صدّر إعداداتك أولًا إذا أردت الاحتفاظ بها (القسم 21).
- **جهاز أو تلفاز بدون متصفح:** نزّل ملف APK على حاسوب، انسخه إلى مفتاح USB، أدخل المفتاح في الجهاز أو التلفاز، وثبّت الملف من هناك بمدير الملفات.

4.2 الحاسوب أو راسبيري باي (نسخة ZIP)

1. نزّل ملف ZIP من صفحة التحميل وفكّ ضغطه.
2. افتح الملف `index.html` في متصفح (Chrome أو Edge أو Firefox أو Opera).
3. اضغط القائمة ☰ ← **وضع ملء الشاشة**. هذه الضغطة تسمح أيضًا للمتصفح بتشغيل الأصوات لاحقًا.

- لا تستخدم نافذة خاصة أو نافذة التصفح الخفي: فهي لا تحفظ إعداداتك.
- على أندرويد مع نسخة ZIP، استخدم متصفح Opera 88 (تجنّب Opera 51).

4.3 نسخة الويب (بدون تثبيت)

افتح offline.tawkit.net في المتصفح. الإنترنت مطلوب في المرة الأولى فقط. على آيفون وآيباد، استخدم Safari ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».

4.4 بجهاز التحكم عن بُعد

الأسهم تحرّك مؤشرًا على الشاشة وزر **OK** يضغط. التفاصيل في القسم 20.

5. الإعداد الأول

خمس خطوات تكفي للحصول على شاشة صحيحة. البرنامج يحفظ كل تغيير فورًا.

1. **اللغة:** القائمة ☰ ← اضغط رمز لغتك (مثل EN أو AR أو FR أو UR). يُعاد تشغيل البرنامج.
2. **المدينة:** القائمة ☰ ← **موقع المسجد** ← اختر البلد ثم المدينة.
3. **اسم المسجد:** القائمة ☰ ← **الخيارات** ← اضغط اسم المسجد واكتب اسم مسجدك.
4. **الإقامة:** القائمة ☰ ← **ضبط أوقات الأذان والإقامة** ← حدّد الدقائق بين الأذان والإقامة لكل صلاة، ووقت الجمعة، والتوقيت الصيفي إن كان بلدك يعمل به.
5. **التحقق:** قارن الساعة وأوقات اليوم بجدول مسجدك. إذا اختلفت الأوقات، انظر القسم 8.

ثم فعّل ما تريد: الشاشة السوداء أثناء الصلاة (القسم 11)، الأذكار (12)، الشرائح (13)، الإعلانات (14)، الخلفيات (16).

الاستخدام	الإعدادات المقترحة
مسجد، تلفاز أفقي	المدينة؛ دقائق الإقامة أو أوقات إقامة ثابتة؛ الشاشة السوداء أثناء الصلاة؛ تنبيه الدقيقة الأخيرة؛ الأذكار؛ الإعلانات
شاشة عمودية بتلفاز أفقي	فرض العرض العمودي، تدوير لليسار أو لليمين (القسم 17)
البيت	«ساعة منزلية - إخفاء أوقات الإقامة»؛ الأذان بالصوت؛ أوقات الليل
رمضان	العشاء 30+ دقيقة؛ مدة صلاة العشاء حتى 180 دقيقة للتراويح؛ «الأيام الباقية لرمضان» في الشهرين السابقين
الجمعة	وقت الجمعة (تلقائي أو ثابت)؛ بداية ونهاية الشاشة السوداء يوم الجمعة؛ صوت أذان الجمعة إن أردت
عدة شاشات	اضبط شاشة واحدة، صدّر إعداداتها، ثم استوردها في الشاشات الأخرى (القسم 21)

يمكنك التحقق من إعداداتك دون انتظار الصلاة: استخدم وضع الاختبار (القسم 20).

6. شرح الشاشة

معظم أجزاء الشاشة تستجيب للضغط، فيمكنك تغيير الخيارات الشائعة دون فتح القائمة.

الجزء من الشاشة	ماذا يعرض	ماذا تفعل الضغطة
القائمة ☰ (أعلى اليسار)	القائمة الرئيسية	تفتح القائمة وتغلقها
اسم المسجد	الاسم الذي كتبته في الخيارات	أفقي: ينقل التاريخ إلى أعلى اليمين والاسم إلى اليسار

الجزء من الشاشة	ماذا يعرض	ماذا تفعل الضغطة
التواريخ	يوم الأسبوع، التاريخ الهجري، التاريخ الميلادي	اضغط التاريخ الهجري لتصحيحه بيوم واحد
الساعة	ساعة صغيرة (الساعات والدقائق) أو ساعة كاملة بالثواني	تبدّل بين الاثنتين
الطقس	درجة الحرارة والأيقونة. أفقي: مع أعلى وأدنى درجة لليوم	7 ضغطات تعيد ضبط البرنامج كله (القسم 21)
مربع الصلاة القادمة	الوقت الباقي للصلاة القادمة	ضغط الوقت: أسماء الصلوات تنتقل إلى الوسط. ضغط النص: مربع أكبر (أفقي)
جدول الصلوات	الأوقات الستة: الاسم، وقت الأذان، الإقامة	انظر الاختصارات في القسم 20
مربع الغد	منتصف الليل، الثلث الأخير من الليل، فجر الغد	3 ضغطات: وضع الاختبار
مربع الشروق والضحى	وقت الشروق ووقت الضحى (في بعض التنسيقات فقط)	—
المربع الأوسط	آية قرآنية، جديدة كل دقيقة. وتظهر هنا أيضًا رسائل قصيرة	آية جديدة
الشريط السفلي	حديث، جديد كل دقيقة، أو إعلاناتك المتحركة	يبدّل بين الحديث والإعلانات
السطر السفلي	اسم البرنامج، الإصدار ورمز مدينتك	أفقي: اضغط اسم البرنامج لعرض 5 أو 6 خانات للصلوات
النجمة (أسفل اليسار)	خضراء: الإنترنت يعمل. حمراء: لا إنترنت. فقط إذا كان فحص الإنترنت مفعّلًا	—
علم فلسطين (أعلى اليسار)	علم اختياري	يعيد تشغيل البرنامج
الشعار	شعار البرنامج. أفقي: يمكن استبداله بمربع الجمعة	ضغطتان: شاشة سوداء
شريط العيد	«صلاة العيد» ووقتها، في الأيام التي تسبق العيد	—

جدول الصلوات

- تُعرض الإقامة بالدقائق بعد الأذان (مثلًا `10'`) أو كوقت بالساعة. أوقات الإقامة الثابتة تُعرض دائمًا كوقت بالساعة.
- يوم الجمعة، تعرض خانة الظهر كلمة «الجمعة» مع وقت الجمعة.
- مربع الغد يكون مضيئًا من 10 دقائق بعد المغرب حتى منتصف الليل، وخافتًا بقية اليوم.
- أفقي: إطار يحدّد الصلاة الحالية من الأذان إلى الإقامة.

الأفقي والعمودي

البرنامج يختار التنسيق بنفسه: أفقي عندما تكون الشاشة أعرض من ارتفاعها، وعمودي في غير ذلك. في العمودي، تتغير مواضع المربعات حسب الخلفية التي تختارها. بعض الخيارات موجودة في الأفقي فقط: 5 أو 6 خانات، التاريخ أعلى اليمين، مربع الصلاة القادمة المكبّر، مربع الجمعة، وأعلى وأدنى درجة حرارة لليوم.

7. ماذا يحدث عند كل صلاة

التوقيت يدير التسلسل كله بنفسه: الأذان، العد التنازلي، الإقامة، الشاشة السوداء، الأذكار، ثم الشرائح. لا يحتاج أحد إلى لمس الشاشة.

الأذان ← **العد التنازلي للإقامة** ← **الإقامة** ← **الشاشة السوداء** ← **الأذكار** ← **الشرائح**

الجدول يبيّن اللحظة الدقيقة لكل خطوة والقائمة التي تضبطها منها.

متى	ماذا يحدث	أين تضبطه
3 دقائق قبل الأذان	تتوقف الشرائح والأذكار	دائمًا
دقيقة واحدة قبل الأذان	تتغير الخلفية، إذا اخترت خلفية لكل صلاة	تغيير خلفية الشاشة
X دقيقة قبل الفجر	الأذان الأول للفجر: صوت تنبيه	ضبط أوقات الأذان والإقامة
عند الأذان	صوت الأذان. شاشة الأذان لمدة 60 ثانية، مع اسم الصلاة والساعة	الخيارات
عند الأذان	يبدأ العد التنازلي للإقامة	الخيارات
50 ثانية بعد الأذان	الواجهة العربية فقط: تذكير بالدعاء بين الأذان والإقامة، لمدة دقيقة	—
90 ثانية قبل الإقامة	يصبح العدّاد أحمر	الخيارات
60 ثانية قبل الإقامة	رسالة «من فضلك أغلق الهاتف» مع صوت تنبيه. خيار: ثوانٍ بحجم كبير جدًا	الخيارات
33 ثانية قبل الإقامة	حديث عن الإقامة في الشريط السفلي، لمدة 30 ثانية	الخيارات
عند الإقامة	صوت الإقامة. شاشة الإقامة نحو 10 ثوانٍ (خيار)، ثم الشاشة السوداء	الخيارات؛ ضبط تعتيم الشاشة
أثناء الصلاة	شاشة سوداء طوال مدة الصلاة التي حددتها. يمكن أن تبقى الساعة والتاريخ ظاهرين	ضبط تعتيم الشاشة
بعد الصلاة	أذكار بعد الصلاة، أو صورة واحدة ثابتة لمدة 5 دقائق	عرض الأذكار
بعد هذه الأذكار	أذكار الصباح (بعد الفجر) أو أذكار المساء (بعد العصر أو المغرب أو العشاء)	عرض الأذكار
بعد الأذكار	الشرائح بشكل متكرر، حتى 3 دقائق قبل الصلاة القادمة	عرض الشرائح

ثلاث قواعد تفسّر معظم المفاجآت:

- شاشة الإقامة والشاشة السوداء والأذكار والشرائح تبدأ **عند نهاية العد التنازلي**. إذا كان العد التنازلي متوقفًا، أو كان الوضع المنزلي مفعّلًا، فلن تبدأ تلقائيًا. الأصوات تعمل مع ذلك.
- مدة الصلاة تُحسب من الإقامة.
- أذكار الصباح والمساء تُعرض أيضًا عندما تكون أذكار بعد الصلاة متوقفة.

الشروق والضحى

- عند الشروق لا يوجد صوت أذان. تظهر رسالة «وقت الشروق» لمدة 10 ثوانٍ ويبدأ العد التنازلي للضحى.
- عند وقت الضحى (الشروق + 15 دقيقة افتراضيًا) يُسمع صوت قصير وتظهر شاشة «وقت الضحى» لمدة 20 ثانية. تبدأ الشرائح بعد 30 ثانية، إذا كانت مفعّلة.

يوم جديد، إعادة تشغيل، انقطاع الكهرباء

- عند 00:00 يحمّل البرنامج اليوم الجديد: التواريخ، أوقات الصلاة، إعلانات اليوم وخلفية اليوم.
- بعد إعادة التشغيل أو انقطاع الكهرباء، يُعاد حساب كل شيء. إذا حدثت إعادة التشغيل بين الأذان والإقامة، يستمر العد التنازلي.

ليوم الجمعة تسلسل خاص: انظر القسم 10.

8. أوقات الصلاة

التوقيت يقرأ أوقات مدينتك من جدوله السنوي الخاص؛ ولا يحتاج إلى الإنترنت لذلك. معظم مدن العالم موجودة فيه.

8.1 اختيار مدينتك

القائمة ☰ ← **موقع المسجد** ← اختر البلد ثم المدينة. تُحمَّل الأوقات فورًا.

8.2 تصحيحات صغيرة (بضع دقائق)

القائمة ☰ ← **ضبط أوقات الأذان والإقامة**. استخدم − و + بجانب كل صلاة لتحريك وقت أذانها، من 60− إلى 60+ دقيقة.

8.3 استخدام الجدول الدقيق لمسجدك

هذه هي الطريقة التي تستخدمها معظم المساجد. تجهّز الأوقات على حاسوب في البيت، ثم ترسلها إلى شاشة المسجد بمعرّف (ID).

1. على حاسوب في البيت، افتح offline.tawkit.net في المتصفح.
2. اضبط هناك كل إعدادات مسجدك.
3. القائمة ☰ ← **تصدير/استيراد الإعدادات** ← **تصدير الإعدادات**. نزّل ملف الإعدادات.
4. افتح الملف ببرنامج المفكرة (Notepad)، عدّل أوقات مسجدك، واحفظ.

5. اذهب إلى settings.tawkit.net واستورد الملف المعدّل. يعطيك الموقع معرّفًا بهذا الشكل `XXXX-XXXX` .
6. على جهاز المسجد، مع الإنترنت لهذه الخطوة: القائمة ☰ ← **تصدير/استيراد الإعدادات** ← **الاستيراد بالمعرّف (ID)**. اكتب المعرّف وأكّد.
7. يُعاد تحميل البرنامج بالأوقات والإعدادات الصحيحة.

قواعد الملف:

- كل يوم في سطر واحد: التاريخ، ثم الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، بنظام 24 ساعة.
- أبقِ السطر بهذا الشكل تمامًا، وغيّر الأوقات فقط:

```
"01-01~~~~~05:40|07:05|12:20|15:30|17:45|19:10",
```

- يجب أن تكون السنة كاملة: 365 أو 366 سطرًا. وإلا يعرض البرنامج الرسالة `Invalid Imported Times !` ويستخدم `Settings File Used.` أوقات المدينة.
- استخدم المفكرة (Notepad) على ويندوز. غيّر فقط النص بين علامتي التنصيص `" "` ولا تضف علامات تنصيص أخرى.
- يجب أن يبقى الملف أقل من 90 كيلوبايت.
- أبقِ الخيار **«استخدام أوقات الصلاة من الملف المستورد»** مفعّلًا، وإلا يعود البرنامج إلى أوقات المدينة.

8.4 مدينتك غير موجودة في القائمة

- اختر أي مدينة، صدّر الإعدادات، استبدل الأوقات بأوقاتك، ارفع الملف على settings.tawkit.net، ثم استخدم **الاستيراد بالمعرّف (ID)** (نفس خطوات 8.3).
- لإنشاء الأوقات السنوية لمدينتك، استخدم مولّد أوقات الصلاة.
- لطلب إضافة مدينة جديدة إلى البرنامج: أخبر المساعد الذكي في الموقع باسم المدينة والبلد ومصدر أوقاتها الرسمية. وهو يوصل الطلب إلى المؤلف.

8.5 الاستيراد بدون إنترنت

القائمة ☰ ← **تصدير/استيراد الإعدادات** ← **استيراد ملف محلي**، ثم اختر ملف الإعدادات من الجهاز. هذا لا يعمل على بعض أجهزة أندرويد؛ استخدم حينها طريقة المعرّف.

8.6 التوقيت الصيفي

القائمة ☰ ← **ضبط أوقات الأذان والإقامة**.

الخيار	متى تستخدمه
إضافة ساعة في الصيف	أوقاتك بالتوقيت الشتوي وبلدك يغيّر الساعة في آخر أحد من الشهر 03 ومن الشهر 10 (القاعدة الأوروبية). عندها يضيف البرنامج الساعة بنفسه

الخيار	متى تستخدمه
1+ ساعة أو 1− ساعة	كل الحالات الأخرى: تحرّك أنت كل أوقات الصلاة بساعة واحدة

8.7 الساعة خاطئة بساعة واحدة

التوقيت تطبيق، وليس نظام تشغيل جهازك. يأخذ الوقت من الجهاز كما هو.

1. صحّح أولًا التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية في إعدادات **الجهاز**.
2. ارجع إلى التوقيت وأعد تشغيله: القائمة ☰ ← **إعادة تحميل التطبيق**.
3. إذا لم تستطع تصحيح الجهاز، استخدم القائمة ☰ ← **الخيارات** ← **«ضبط الساعة الرئيسية، إضافة أو إنقاص ساعات»**. اضغط الرقم لإضافة ساعات أو إنقاصها (من 7− إلى 7+).

هذا الخيار يحرّك ساعة البرنامج فقط. ولا يحرّك أوقات الصلاة.

8.8 أوقات الليل

يمكن عرض ثلاثة أوقات قرب الفجر: منتصف الليل، الثلث الأخير من الليل، وفجر الغد. يُحسب الليل من المغرب إلى الفجر التالي. فعّلها أو أوقفها من **الخيارات**.

9. الأذان والإقامة

تُضبط الأوقات من القائمة ☰ ← **ضبط أوقات الأذان والإقامة**. وتُضبط الأصوات والشاشات والعدّادات من القائمة ☰ ← **الخيارات**.

9.1 الأصوات

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
الأذان والإقامة بالصوت (MP3)	متوقف	يشغّل الأذان كاملًا، مع أذان خاص للفجر. عند إيقافه، يُسمع تنبيه قصير عند الأذان ونغمة قصيرة عند الإقامة
أذان قصير	متوقف	أذان قصير بدل الأذان الكامل. يحتاج إلى تفعيل خيار الصوت
إقامة قصيرة	متوقف	صوت إقامة قصير. يحتاج إلى تفعيل خيار الصوت
الأذان الأول للفجر	0 (متوقف)	صوت تنبيه قبل أذان الفجر الحقيقي بـ X دقيقة
أذان الجمعة	متوقف	صوت الأذان عند وقت الجمعة

- لا يوجد صوت عند الشروق. يُسمع صوت قصير عند وقت الضحى.
- في المتصفح، قد تبقى الأصوات محجوبة حتى يضغط أحد على الصفحة مرة واحدة. اضغط **وضع ملء الشاشة** بعد كل تشغيل. تطبيق أندرويد يشغّل الأصوات بنفسه.

9.2 أوقات الإقامة

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
دقائق الإقامة	10 لكل صلاة	الدقائق بين الأذان والإقامة، من 1 إلى 70
دقائق الضحى	15	الدقائق بين الشروق ووقت الضحى، من 12 إلى 30
وقت ثابت للإقامة (الفجر، الظهر، العصر، العشاء)	فارغ	الوقت نفسه كل يوم، مثلًا `13:30`، بدل الدقائق بعد الأذان. إذا لم يكن الوقت الثابت بعد الأذان، تُستخدم 10 دقائق
عرض الإقامة كوقت	متوقف	يعرض وقت الإقامة بالساعة بدل الدقائق
الظهر = العصر − X دقيقة	0 (متوقف)	يجعل أذان الظهر قبل العصر بـ X دقيقة. اضغط الرقم لتغييره

9.3 العد التنازلي والتنبيهات قبل الإقامة

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
العد التنازلي للإقامة	مفعّل	حلقة تعرض الدقائق والثواني الباقية للإقامة. الشاشة السوداء والأذكار والشرائح تحتاج إليه أيضًا
عدّاد بملء الشاشة	متوقف	عدّاد كبير بدل الحلقة
عدّاد الدقيقة الأخيرة	متوقف	ثوانٍ بحجم كبير جدًا في الدقيقة الأخيرة
العدّاد يصبح أحمر	مفعّل	أحمر في آخر 90 ثانية
تنبيه الدقيقة الأخيرة	مفعّل	رسالة مع صوت قبل الإقامة بـ 60 ثانية. اضغط النص تحت الخيار لكتابة رسالتك
حديث قبل الإقامة	متوقف	حديث عن النبي ﷺ حول الإقامة، قبلها بـ 33 ثانية
إظهار شاشة الأذان	مفعّل	إشعار بملء الشاشة لمدة 60 ثانية
إظهار شاشة الإقامة	متوقف	إشعار لنحو 10 ثوانٍ قبل الشاشة السوداء
نوافذ شبه شفافة	مفعّل	تبقى الخلفية ظاهرة خلف شاشات الأذان والإقامة والضحى

في البيت، اختر **«ساعة منزلية - إخفاء أوقات الإقامة»** من الخيارات: بلا إقامة وبلا عد تنازلي، أوقات الأذان فقط.

10. الجمعة ورمضان والعيد والتاريخ الهجري

10.1 الجمعة

يوم الجمعة، تعرض خانة الظهر كلمة «الجمعة» مع وقت الجمعة. اضبطه من القائمة ☰ ← **ضبط أوقات الأذان والإقامة**.

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
وقت الجمعة	AUTO	AUTO يستخدم وقت ظهر اليوم. أو اكتب وقتًا ثابتًا، مثلًا `13:15`

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
صوت أذان الجمعة	متوقف	يشغّل الأذان عند وقت الجمعة
إظهار الجمعة (أفقي)	متوقف	مربع فيه وقت الجمعة القادمة يحلّ محل الشعار
الشاشة السوداء يوم الجمعة: البداية	2	تبدأ الشاشة السوداء بعد وقت الجمعة بـ X دقيقة (من 2 إلى 120)
الشاشة السوداء يوم الجمعة: النهاية	30	تنتهي الشاشة السوداء بعد وقت الجمعة بـ X دقيقة (حتى 120)

- يوم الجمعة لا يوجد عد تنازلي للإقامة، ولا صوت إقامة، ولا أذكار بعد الجمعة.
- الشاشة السوداء يوم الجمعة تحتاج إلى خيار «الشاشة السوداء أثناء الصلاة» (القسم 11).

10.2 رمضان

- **العشاء 30+ دقيقة:** القائمة ☰ ← ضبط أوقات الأذان والإقامة ← «إضافة 30 دقيقة للعشاء في رمضان».
- **التراويح:** من القائمة ☰ ← ضبط تعتيم الشاشة، زِد مدة صلاة العشاء، حتى 180 دقيقة.
- **الأيام الباقية لرمضان:** تُعرض مع الإعلانات في الشهرين السابقين لرمضان (رجب وشعبان). فعّلها من تعديل إعلانات المسجد.
- تُعرض آيات خاصة في العشر الأواخر.

10.3 صلاة العيد

من القائمة ☰ ← **الخيارات**، فعّل صلاة العيد وحدّد وقتها. عندها يظهر على الشاشة شريط «صلاة العيد» مع الوقت.

العيد	يظهر الشريط	الوقت الافتراضي
عيد الفطر	من 28 رمضان حتى 10:00 يوم العيد	08:00
عيد الأضحى	من 7 ذي الحجة حتى 10:00 يوم العيد	07:00

10.4 التاريخ الهجري

البرنامج يحسب التاريخ الهجري. اضغط التاريخ الهجري على الشاشة لتصحيحه: كل ضغطة تضيف يومًا واحدًا، من 3− إلى 3+.

- في بداية سنة هجرية جديدة، قد تظهر السنة القديمة لمدة يومين تقريبًا. ثم تُصحَّح تلقائيًا.
- في بداية الشهر، قد لا يمكن ضبط اليوم بدقة أحيانًا. انتظر يومين تقريبًا وحاول مرة أخرى.

10.5 ما يفعله البرنامج بنفسه خلال السنة

الفترة	ما تراه
رجب وشعبان	«بقي على رمضان ... يومًا» قبل الإعلانات (خيار)
رمضان	العشاء 30+ دقيقة (خيار)

الفترة	ما تراه
من 20 إلى 28 رمضان	آيات عن العشر الأواخر
1 شوال ومن 10 إلى 13 ذي الحجة	تكبيرات العيد
من 1 إلى 9 ذي الحجة	آيات عن العشر من ذي الحجة
من 12 إلى 14 من الشهور الأخرى	آيات عن الأيام البيض
مساء الأحد ومساء الأربعاء	تذكير بصيام السنّة يومي الاثنين والخميس، لمدة 30 دقيقة بعد المغرب وبعد العشاء

لا يُعرض تذكير الصيام في رمضان، ولا من 9 إلى 13 ذي الحجة، ولا في آخر يومين من شعبان.

11. الشاشة السوداء

تصبح الشاشة سوداء أثناء الصلاة حتى لا يشغل المصلين شيء. اضبطها من القائمة ☰ ← **ضبط تعتيم الشاشة**.

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
الشاشة السوداء أثناء الصلاة	مفعّل	سوداء من الإقامة، طوال مدة الصلاة
مدة الصلاة	الفجر 9، الظهر 8، العصر 8، المغرب 7، العشاء 9 دقائق	تُحسب من الإقامة. من 5 إلى 40 دقيقة؛ العشاء حتى 180 (التراويح)
الساعة على الشاشة السوداء	مفعّل	تبقى الساعة ظاهرة
التاريخ على الشاشة السوداء	متوقف	يبقى التاريخ ظاهرًا
الشاشة السوداء بعد الشروق	متوقف	سوداء من 30 دقيقة بعد الشروق حتى 60 دقيقة قبل الظهر
الشاشة السوداء بعد العشاء	متوقف	سوداء من 60 دقيقة بعد العشاء حتى 60 دقيقة قبل الفجر
بداية ونهاية يوم الجمعة	2 و 30	انظر القسم 10.1

- **يدويًا:** اضغط مرتين على الشعار لتصبح الشاشة سوداء. اضغط الشاشة السوداء ليعود البرنامج.
- الشاشتان السوداوان الطويلتان (بعد الشروق، بعد العشاء) تريحان التلفاز عندما يكون المسجد فارغًا.
- مدة الصلاة تحدّد أيضًا متى تبدأ الأذكار، حتى لو كانت الشاشة السوداء متوقفة.

12. الأذكار

بعد كل صلاة مفروضة تعرض الشاشة الأذكار لمدة 5 دقائق تقريبًا. اضبطها من القائمة ☰ ← **عرض الأذكار**.

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
الأذكار بعد الصلوات	مفعّل	بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء (ليس بعد الجمعة). كل شاشة تبقى 18 ثانية
إعادة الأذكار مرة واحدة	متوقف	تُعرض القائمة مرتين
صورة واحدة فقط، ثابتة 5 دقائق	متوقف	صورة أذكار واحدة لمدة 5 دقائق بدل القائمة. يمكن أن تكون صورتك الخاصة (القسم 16)
خلفية بيضاء	متوقف	النسخة البيضاء من تلك الصورة
أذكار الصباح بعد الفجر	مفعّل	كل شاشة تبقى 25 ثانية
أذكار المساء بعد العصر أو المغرب أو العشاء	مفعّل، مفعّل، متوقف	اختر بعد أي الصلوات تُعرض

- تبدأ الأذكار بعد ثوانٍ قليلة من انتهاء الشاشة السوداء.
- اضغط شاشة الأذكار لإيقافها. اضغط صورة الخمس دقائق لإغلاقها؛ وعندها تستمر أذكار الصباح أو المساء.
- الأذكار تحتاج إلى العد التنازلي للإقامة (القسم 7).

13. الشرائح

الشرائح تعرض نصوصك أو صورك بملء الشاشة، بين الصلوات. اضبطها من القائمة ☰ ← **عرض الشرائح**.

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
تفعيل الشرائح	متوقف	تُعرض الشرائح بعد الأذكار وبعد وقت الضحى، حتى 3 دقائق قبل الصلاة القادمة
ترتيب عشوائي	مفعّل	تأتي الشرائح بترتيب عشوائي
مدة كل شريحة	15 ثانية	من 10 إلى 60 ثانية
مدة الشاشة الرئيسية بين الشرائح	12 ثانية	من 10 إلى 60 ثانية

اضغط **إضافة شريحة** واكتب واحدًا مما يلي:

- **نص.** اكتب الرمز `|` حيث تريد سطرًا جديدًا.
- **صورة من الإنترنت.** الصق رابطها، الذي يبدأ بـ `http`. تحتاج الشاشة إلى الإنترنت لعرضها.
- **ملف صورة (نسخة ZIP).** انسخ ملف JPG أو PNG إلى مجلد `slides` في البرنامج، ثم اكتب اسمه، مثلًا `poster.jpg`.

استخدم EDIT لتعديل شريحة و X لحذفها. اضغط شريحة على الشاشة لإيقاف الشرائح. لا تستخدم الرمز `"` في الشريحة.

14. إعلانات المسجد

الإعلانات تتحرك في الشريط أسفل الشاشة، مكان الحديث. اضبطها من القائمة ☰ ← **تعديل إعلانات المسجد**.

1. فعّل الرسائل المتحركة.
2. اضغط **إضافة رسالة**. تظهر الرسالة الجديدة في أعلى القائمة، مفعّلة، لكل الأيام.
3. اضغط مرتين على النص لتعديله.
4. اضغط مرتين على اليوم (DAILY) لاختيار متى تُعرض الرسالة.

في كل سطر من القائمة: خانة اختيار (مفعّلة أم لا)، سهم لرفع الرسالة، اليوم، النص، و X للحذف.

قيمة اليوم	تُعرض الرسالة
`DAILY`	كل يوم
`JOMOA`	يوم الجمعة
`SATURDAY` , `SUNDAY` , `MONDAY` , `TUESDAY` , `WEDNESDAY` , `THURSDAY`	في ذلك اليوم من الأسبوع (السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)
تاريخ هجري `MM/DD`	في ذلك التاريخ كل سنة: `09/27` هو 27 رمضان، و `10/01` هو 1 شوال
`10DLHJ`	من 1 إلى 9 ذي الحجة

- ضغطة على الشريط السفلي تبدّل بين الحديث والإعلانات.
- **أبقِ رسالة DAILY واحدة مفعّلة على الأقل.** إذا كانت الإعلانات مفعّلة ولا توجد رسالة مفعّلة اليوم، يبقى الشريط فارغًا ولا يظهر أي حديث.
- البرنامج يضيف تذكيرين بنفسه: صيام السنّة يومي الاثنين والخميس، والأيام الباقية لرمضان.
- يمكنك كتابة `<b>كلمة</b>` لنص عريض. لا تستخدم الرمز `"`.

15. التنبيهات الصوتية

التنبيه الصوتي يشغّل صوتًا قصيرًا، مع رسالة أو بدونها، قبل وقت الصلاة أو بعده بدقائق. اضبطها من القائمة ☰ ← **التنبيهات الصوتية**: فعّلها، ثم اضغط **Add** (إضافة).

اكتب كل تنبيه بهذا الشكل:

```
Minutes.BEFORE.KEYWORD.(Your message)
Minutes.AFTER.KEYWORD.(Your message)
```

الكلمة المفتاحية	الوقت
`FAJR`	الفجر

الكلمة المفتاحية	الوقت
`SHRQ`	الشروق
`DOHR`	الظهر
`ASSR`	العصر
`MGRB`	المغرب
`ISHA`	العشاء
`NISF`	منتصف الليل
`TULT`	الثلث الأخير من الليل

مثال	النتيجة
`15.BEFORE.FAJR.(Salam Alaykoum)`	قبل الفجر بـ 15 دقيقة: صوت ورسالة
`10.AFTER.MGRB.(Time for Adhkar)`	بعد المغرب بـ 10 دقائق: صوت ورسالة
`30.BEFORE.TULT.(Last third of the night)`	قبل الثلث الأخير من الليل بـ 30 دقيقة
`1.BEFORE.ASSR.()`	قبل العصر بدقيقة واحدة: صوت فقط، بلا رسالة

القواعد:

- اكتب الكلمات المفتاحية بالحروف اللاتينية الكبيرة. `BEFORE` تعني قبل، و `AFTER` تعني بعد.
- يمكنك إضافة عدة تنبيهات. تعمل ليلًا ونهارًا. تبقى الرسالة 12 ثانية على الشاشة.
- لا تضع نقطة `.` داخل الرسالة.
- يعمل تنبيه واحد فقط في الدقيقة نفسها.
- يجب أن يقع التنبيه بين وقتين متجاورين من هذه السلسلة: العشاء ← منتصف الليل ← الثلث الأخير ← الفجر ← الشروق ← الظهر ← العصر ← المغرب ← العشاء. مثلًا، `10.AFTER.MGRB` يعمل فقط إذا كان العشاء بعد المغرب بأكثر من 10 دقائق.
- الصوت قصير وهو نفسه لكل التنبيهات. للرسائل بلا صوت، اكتم صوت التلفاز.
- زر **Test sound here** في النافذة يشغّل صوت التنبيه.

16. الخلفيات وصورك الخاصة

16.1 الخلفيات

في البرنامج 40 خلفية، مرقّمة من 0 إلى 39. اخترها من القائمة ☰ ← **تغيير خلفية الشاشة**.

الوضع	ماذا يفعل
يدوي	يُبقي الخلفية التي تختارها بالزرين ◀ ▶
عند كل صلاة	خلفية لكل وقت من الأوقات الستة. تتغير قبل الأذان بدقيقة. اضغط صلاة لتغيير رقمها
يوميًا	خلفية لكل يوم من أيام الأسبوع. تتغير عند منتصف الليل (00:00)
يوميًا عشوائيًا	كل يوم يختار البرنامج خلفية من قائمة أرقامك. اضغط الأرقام لتغيير القائمة

- **اختصار:** اضغط اسم الفجر للخلفية التالية، أو وقت الفجر للخلفية السابقة.
- في العمودي، تتغير مواضع المربعات مع الخلفية. جرّب عدة خلفيات لتجد التنسيق الذي يعجبك.
- الخلفية 38 فاتحة بنص داكن.

16.2 صورك الخاصة

القائمة ☰ ← **إدارة الملفات الشخصية** ← فعّل ← ارفع الصورة.

الصورة	أين تظهر
صورة الخلفية	خلف البرنامج، مكان الخلفيات الأربعين. عندها تتوقف أزرار الخلفيات
صورة الأذكار	على شاشة الأذكار، لمدة 5 دقائق بعد كل صلاة. فعّل أيضًا «صورة واحدة فقط، ثابتة 5 دقائق» (القسم 12)

- استخدم ملفات `.jpg` أو `.png` بحجم 1 ميغابايت على الأكثر.
- كل صورك تتقاسم نحو 5 ميغابايت. النافذة تعرض المساحة المستخدمة (`Storage: x%`).
- X يحذف الصورة.
- الصور الكبيرة قد تبطّئ الأجهزة الضعيفة.
- الملفات الشخصية قد لا تعمل على بعض إصدارات أندرويد القديمة.

17. خيارات العرض

مظهر الساعة وجدول الصلوات والنصوص يُضبط من القائمة ☰ ← **الخيارات**.

17.1 الساعة والأرقام

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
عرض 24 ساعة	متوقف	للساعة ولكل الأوقات. متوقف يعني 12 ساعة مع AM و PM
صفر في البداية مع AM/PM	متوقف	يعرض `04:35 AM` بدل `4:35 AM`
ساعة كاملة (بالثواني)	متوقف	مثل الضغط على الساعة
أرقام عربية، أو أرقام اللغة المختارة	متوقف	للساعة والأوقات والتواريخ والعدّادات ودرجات الحرارة

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
ضبط الساعة الرئيسية	0	يضيف ساعات أو ينقصها عندما يكون وقت الجهاز خاطئًا (القسم 8.7)

17.2 التنسيق

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
توسيط أسماء الصلوات، أفقي	مفعّل	أسماء الصلوات في وسط الخانات
توسيط أسماء الصلوات، عمودي	متوقف	أسماء الصلوات في وسط الصفوف
5 خانات فقط، أفقي	متوقف	ينتقل الشروق إلى مربع في أعلى اليمين، مع وقت الضحى
تكبير عدّاد الصلاة القادمة، أفقي	متوقف	يكبّر المربع الذي يعدّ تنازليًا للصلاة القادمة
التاريخ على اليمين واسم المسجد على اليسار، أفقي	متوقف	مثل الضغط على اسم المسجد
وقت الجمعة مكان الشعار، أفقي	متوقف	يعرض وقت الجمعة القادمة
تعتيم الصلوات الماضية	متوقف	صلوات اليوم التي مضت تصبح باهتة
تظليل الخلفية خلف أوقات الصلاة	مفعّل	أشكال خلف الخانات، لتسهيل القراءة
أوقات الليل	مفعّل	منتصف الليل، الثلث الأخير، فجر الغد
ساعة منزلية - إخفاء أوقات الإقامة	متوقف	للبيت: بلا إقامة وبلا عد تنازلي
علم فلسطين	مفعّل	العلم في أعلى اليسار
فحص الإنترنت	متوقف	نجمة خضراء أو حمراء، تُفحص كل 30 دقيقة

في الأفقي يمكنك أيضًا تكبير أوقات الصلاة والإقامة.

17.3 الشاشة العمودية

الشاشة التي ارتفاعها أكبر من عرضها تأخذ التنسيق العمودي تلقائيًا. للتلفاز الأفقي المثبّت عموديًا على الجدار، استخدم **فرض العرض العمودي (في الخيارات)**: اختر التدوير لليسار ↶ أو لليمين ↷. يُعاد تشغيل البرنامج. مؤشر جهاز التحكم يعمل أيضًا على الشاشة المدوّرة.

17.4 الخطوط

افتح **«ضبط خطوط واجهة التطبيق»** من الخيارات.

الخط الخاص بـ	الافتراضي	يُستخدم لـ
النصوص	Amiri	أسماء الصلوات ونصوص الواجهة. 9 خطوط للاختيار
الأوقات	FreeSerifBold	أوقات الصلاة. 6 خطوط
الساعة	FreeSerifBold	الساعة الرئيسية. 6 خطوط

الخط الخاص بـ	الافتراضي	يُستخدم لـ
الأذكار	Taha	الأذكار، الشرائح، الحديث، الإعلانات، شريط العيد. 3 خطوط

بعض اللغات تستخدم كتابتها وخطها الخاص (مثل البنغالية والهندية والصينية والتايلاندية والكورية واليابانية). فتُخفى معها اختيارات خط النصوص وخط الأذكار.

18. اللغات

البرنامج يدعم 48 لغة. افتح القائمة ☰ واضغط رمز لغتك في الأعلى؛ يُعاد تشغيل البرنامج بتلك اللغة.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
AR	العربية	DA	الدنماركية	KK	الكازاخية	SI	السنهالية
BN	البنغالية	DE	الألمانية	KM	القمرية	SO	الصومالية
PA	البنجابية	EN	الإنجليزية	KO	الكورية	SQ	الألبانية
UR	الأردية	ES	الإسبانية	KY	القيرغيزية	SV	السويدية
HI	الهندية	FA	الفارسية	MS	الملايوية	SW	السواحيلية
AF	الدرية	FP	الفلبينية	NL	الهولندية	TA	التاميلية
PS	البشتوية	FR	الفرنسية	NO	النرويجية	TG	الطاجيكية
KU	الكردية	HA	الهوسا	OM	الأورومية	TH	التايلاندية
AM	الأمهرية	ID	الإندونيسية	PT	البرتغالية	TK	التركمانية
AZ	الأذربيجانية	IT	الإيطالية	RU	الروسية	TR	التركية
BG	البلغارية	JA	اليابانية	UG	الأويغورية	UK	الأوكرانية
BS	البوسنية	ZH	الصينية	UZ	الأوزبكية	WO	الولوفية

- **لغة آيات القرآن:** هي اختيار مستقل. القائمة ☰ ← **الخيارات** ← اختر لغة الآيات (منذ الإصدار 9.63). يمكنك إبقاء الآيات بالعربية والواجهة بلغتك.
- العربية والأردية والكردية والدرية والبنجابية والبشتوية والفارسية والأويغورية تُعرض من اليمين إلى اليسار.
- **هل تنقص لغة أو توجد ترجمة خاطئة؟** أخبر المساعد الذكي في الموقع. المؤلف يضيف لغات جديدة عند الطلب.

19. الطقس

تعرض الشاشة درجة الحرارة الآن (°C) مع أيقونة؛ وفي الأفقي تعرض أيضًا أعلى وأدنى درجة لليوم. يبدأ البرنامج بموقع مكة المكرمة، فاضبط موقعك أولًا.

الخيار	الافتراضي	ماذا يفعل
الطقس	مفعّل	يعرض درجة الحرارة والأيقونة
الطقس بجانب أوقات الصلاة	متوقف	يعرض توقعات ساعة كل صلاة، في خانتها
الموقع عن طريق المتصفح	—	الجهاز يعطي موقعه. اسمح بتحديد الموقع عندما يطلب المتصفح
الموقع يدويًا	مكة المكرمة	اكتب `latitude,longitude` ، مثلًا `48.8566,2.3522` لباريس

- التوقعات تأتي من Open-Meteo.com. ينزّلها البرنامج عند التشغيل وكل ليلة عند 00:01.
- يحتفظ البرنامج بتوقعات 7 أيام، فيكفي الإنترنت مرة في الأسبوع تقريبًا.
- التوقعات محفوظة على الجهاز، فتبقى بعد إعادة التشغيل، حتى بدون إنترنت.
- الشرطة `-` مكان درجة الحرارة تعني: لا يوجد موقع، أو لا توجد بيانات بعد.

20. الاختصارات ووضع الاختبار وجهاز التحكم

20.1 اختصارات على الشاشة

اضغط على	النتيجة
الساعة	ساعة صغيرة أو ساعة كاملة بالثواني
الشريط السفلي	الحديث أو الإعلانات المتحركة
الآية القرآنية	آية جديدة
إقامة العشاء	حديث جديد
اسم الفجر / وقت الفجر	الخلفية التالية / السابقة
وقت الصلاة القادمة	أسماء الصلوات في الوسط
نص الصلاة القادمة (أفقي)	تكبير عدّاد الصلاة القادمة
التاريخ الهجري	يصحّح التاريخ الهجري بيوم واحد (من 3− إلى 3+)
اسم المسجد (أفقي)	التاريخ أعلى اليمين، واسم المسجد على اليسار
اسم البرنامج أسفل اليسار (أفقي)	5 أو 6 خانات للصلوات
علم فلسطين	يعيد تشغيل البرنامج
الشاشة السوداء، شاشة الأذان / الإقامة / الضحى، الأذكار، الشرائح، العدّاد الكبير	يغلقها أو يوقفها

اضغط مرتين على	النتيجة
الشعار	شاشة سوداء فورًا. اضغط الشاشة السوداء لإزالتها

اضغط مرتين على	النتيجة
إقامة الفجر	عرض الإقامة كوقت بالساعة أو بالدقائق
إقامة المغرب	يفحص الإنترنت الآن
وقت العشاء (أفقي)	تفعيل مربع الجمعة أو إيقافه
اسم البرنامج والإصدار في أعلى القائمة	يعيد تشغيل البرنامج

عدة ضغطات	النتيجة
7 ضغطات على منطقة الطقس	**تمسح كل الإعدادات وتعيد تشغيل البرنامج**. مفيدة عندما يتعطل البرنامج بسبب إعدادات خاطئة
3 ضغطات على مربع الغد (وقت فجر الغد)	تفعيل وضع الاختبار أو إيقافه

20.2 وضع الاختبار

وضع الاختبار يتيح لك التحقق من إعداداتك دون انتظار الصلاة. اضغط 3 مرات على مربع الغد لتفعيله؛ تُخفى الآيات ما دام مفعّلًا. اضغط 3 مرات أخرى لإيقافه.

في وضع الاختبار	يبدأ
3 ضغطات على وقت الظهر	أذكار بعد الصلاة
3 ضغطات على اسم الظهر	الشرائح
3 ضغطات على وقت العصر	أذكار الصباح
3 ضغطات على إقامة العصر	أذكار المساء
3 ضغطات مزدوجة على اسم المغرب	عد تنازلي تجريبي لدقيقتين، ثم تسلسل الإقامة العادي مع صلاة مدتها دقيقة واحدة

20.3 جهاز التحكم ولوحة المفاتيح

- اضغط سهمًا أو زر **OK**: يظهر مؤشر على الشاشة.
- الأسهم تحرّك المؤشر. عند حافة الشاشة يعود من الجهة الأخرى.
- زر **OK** ضغطة واحدة. **OK مرتين بسرعة** ضغطة مزدوجة.
- يختفي المؤشر بعد 5 ثوانٍ بلا ضغط.
- في القائمة وفي النوافذ، استخدم الزرين ▲ ▼ للتمرير والزر ✖ للإغلاق.
- لوحة مفاتيح الحاسوب تعمل بالطريقة نفسها: الأسهم وزر Enter.

21. حفظ الإعدادات ونسخها وإعادة ضبطها

البرنامج يحفظ كل تغيير فورًا، على الجهاز نفسه. لا حاجة إلى حساب.

21.1 ما الذي يُحفظ، وأين

- يُحفظ: كل الخيارات، الإعلانات، الشرائح، التنبيهات الصوتية، أوقات الصلاة المستوردة وصورك.
- الإعدادات تخص متصفحًا واحدًا (أو تطبيقًا واحدًا) على جهاز واحد. متصفح آخر أو جهاز آخر أو نسخة الويب تبدأ بإعداداتها الخاصة.
- النافذة الخاصة أو نافذة التصفح الخفي لا تحفظ شيئًا.
- بعد تغيير إعداد في **الجهاز** (لا في البرنامج)، أعد تحميل البرنامج: القائمة ☰ ← **إعادة تحميل التطبيق**.

21.2 التصدير: عمل نسخة احتياطية

القائمة ☰ ← **تصدير/استيراد الإعدادات** ← **تصدير الإعدادات**. الإنترنت مطلوب. يعطيك البرنامج رابطًا لتنزيل ملف إعداداتك. احتفظ بهذا الملف.

يحتوي الملف على الخيارات والإعلانات والشرائح وأوقات الصلاة السنوية. صورك ليست فيه.

21.3 الاستيراد

الطريقة	الخطوات
الاستيراد بالمعرّف (ID)	ارفع الملف على settings.tawkit.net؛ يعطيك معرّفًا بهذا الشكل `XXXX-XXXX` . على الشاشة: تصدير/استيراد الإعدادات ← الاستيراد بالمعرّف ← اكتب المعرّف. يحتاج إلى الإنترنت
استيراد ملف محلي	تصدير/استيراد الإعدادات ← استيراد ملف محلي ← اختر الملف من الجهاز. يعمل بدون إنترنت، لكن ليس على بعض أجهزة أندرويد

- يُعاد تشغيل البرنامج بعد الاستيراد.
- كل جزء موجود في الملف (الخيارات، الإعلانات، الشرائح، الأوقات) يحلّ محل الحالي. الأجزاء غير الموجودة في الملف تبقى كما هي.

21.4 الإعدادات نفسها على عدة شاشات

1. اضبط شاشة واحدة بالكامل.
2. صدّر إعداداتها ونزّل الملف.
3. ارفع الملف على settings.tawkit.net لتحصل على معرّف.
4. على كل شاشة أخرى، استخدم **الاستيراد بالمعرّف (ID)**.

21.5 تعديل ملف الإعدادات

افتح الملف بالمفكرة (Notepad). غيّر فقط النص بين علامتي التنصيص `" "`، ولا تضف أبدًا علامات تنصيص أخرى، وأبقِ الملف أقل من 90 كيلوبايت. الصفحة settings.tawkit.net/help.html تشرح كل إعداد في الملف.

21.6 إعادة ضبط كل شيء

اضغط 7 مرات على منطقة الطقس. يمسح البرنامج كل الإعدادات والإعلانات والشرائح والأوقات المستوردة والصور، ثم يُعاد تشغيله كأنه جديد (واجهة عربية، مكة المكرمة). صدّر أولًا إذا أردت الاحتفاظ بإعداداتك. استخدم إعادة الضبط عندما يتعطل البرنامج بعد استيراد خاطئ أو إعدادات خاطئة.

22. إضافات نسخة ZIP

في نسخة ZIP يمكنك استبدال ملفات في مجلد البرنامج: أذانك الخاص، صور، أذكار أو ترجمات. هذا مسموح لبيتك ومسجدك فقط (القسم 25).

ما تريد تغييره	أين	كيف
أصوات الأذان والإقامة	المجلد `audio`	استبدل ملف MP3 وأبقِ اسمه: `audio_fajr.mp3` (أذان الفجر)، `audio_azan.mp3` (بقية الأذانات)، `short_azan.mp3`، `short_iqama.mp3`
الخلفيات	المجلد `themes`	من `HR-0.jpg` إلى `HR-39.jpg` للأفقي، ومن `VR-0.jpg` إلى `VR-39.jpg` للعمودي
صور الشرائح	المجلد `slides`	انسخ إليه ملف JPG أو PNG، ثم أضف شريحة باسم الملف (القسم 13)
نصوص الأذكار	المجلد `azkar`	`azkar.js` (بعد الصلوات)، `azkar-sabah.js` (الصباح)، `azkar-masaa.js` (المساء)
آيات القرآن	المجلد `ayats`	ملف لكل لغة
الأحاديث	الملف `ahadith.js`	—
نصوص الواجهة	المجلد `languages`	ملف لكل لغة، مثلًا `lang-EN.js`
الخطوط	المجلد `font`	استبدل ملفات الخطوط
الشعار	الملف `logo.png`	استبدل الصورة
الإعدادات الأولى لتثبيت جديد	الملف `settings-defaults.js`	مشروح في settings.tawkit.net/help.html

قواعد لتغيير آمن:

- احتفظ بنسخة من الملف الأصلي.
- أبقِ اسم الملف نفسه.

- للملفات النصية، استخدم محرر نصوص بسيطًا مثل المفكرة (Notepad) واحفظ بترميز UTF-8، ليبقى النص العربي صحيحًا.
- غيّر الكلمات فقط. أبقِ علامات التنصيص والفواصل وشكل الملف.
- في ملفات الأذكار، السطر الذي فيه `-----` ينهي شاشة، والرمز `|` يبدأ سطرًا جديدًا.
- الشاشات العمودية تتخطى الآيات الطويلة والأحاديث الطويلة. أبقِ عدة نصوص قصيرة في الملفات.
- أعد تشغيل البرنامج بعد التغيير.

ملف جدول المسجد، مع أوقات الإقامة

بعض المساجد لديها جدول سنوي فيه أذان وإقامة كل يوم، ووقتان للجمعة. نسخة ZIP تستطيع قراءته من الملف `wcsv.js` في مجلد البرنامج.

1. املأ `wcsv.js`: سطر لكل يوم، والقيم مفصولة بفواصل.
2. فعّل الخيار **«ملف أوقات الصلاة والإقامة»** من القائمة ☰ ← ضبط أوقات الأذان والإقامة. هذا خيار للمستخدمين المتقدمين.
3. أعد تشغيل البرنامج.

رقم القيمة في السطر	المحتوى
1 و 2	حرّتان. ضع هنا التاريخ بالشكل `MM-DD` (مثلًا `03-15`)، ويوم الأسبوع إن أردت
3، 4	أذان الفجر، إقامة الفجر
5	الشروق
6، 7	أذان الظهر، إقامة الظهر
8، 9	أذان العصر، إقامة العصر
10، 11	أذان المغرب، إقامة المغرب
12، 13	أذان العشاء، إقامة العشاء
14، 15	الجمعة الأولى، الجمعة الثانية

عند استخدام هذا الملف:

- تُعرض الإقامة كوقت بالساعة.
- هذه الخيارات تُهمَل: دقائق الأذان −/+، وقت الإقامة الثابت، الظهر = العصر − X.
- هذه الخيارات تبقى تعمل: التوقيت الصيفي، 1+ أو 1− ساعة، العشاء 30+ دقيقة في رمضان.
- الجمعة على AUTO تأخذ الجمعة الأولى من الملف. ومربع الجمعة في الأفقي يعرض أيضًا الجمعة الثانية.

23. حل المشكلات

ابحث عن مشكلتك في العمود الأول. إذا تعطل البرنامج ولم ينفع شيء آخر، 7 ضغطات على منطقة الطقس تعيد ضبطه.

التثبيت والتشغيل

المشكلة	ما العمل
التطبيق لا يفتح على جهاز أندرويد قديم	ثبّت الإصدار القديم 9.61 من صفحة التحميل
لا يمكن تثبيت التطبيق على الجهاز	افتح offline.tawkit.net في متصفح الجهاز
التطبيق لا يبدأ تلقائيًا بعد إعادة التشغيل	فعّل AUTO-START في القائمة (أخضر). أندرويد 9 إلى 13 هو الأفضل؛ الإصدارات الأحدث قد تمنع التشغيل التلقائي. Amazon Fire TV لا يسمح به
الشاشة تعرض `33333333333` وتبدو معطلة	متصفح Chrome في الجهاز قديم جدًا. استخدم Opera (الإصدار 88 أو أحدث، ملف APK في الموقع) أو Firefox
لا يوجد صوت	اضغط مرة واحدة على الصفحة: القائمة ☰ ← وضع ملء الشاشة. تحقق من صوت التلفاز. تطبيق أندرويد يشغّل الأصوات بنفسه
نسخة الويب ما زالت تعرض إصدارًا قديمًا	امسح ذاكرة التخزين المؤقت (cache) في المتصفح

الساعة وأوقات الصلاة

المشكلة	ما العمل
الساعة خاطئة بساعة واحدة	صحّح المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي في إعدادات الجهاز، ثم أعد تحميل البرنامج (القسم 8.7)
كل أوقات الصلاة خاطئة بساعة واحدة	تحقق من «إضافة ساعة في الصيف» ومن −1 / +1 ساعة (القسم 8.6)
الأوقات تختلف عن المسجد ببضع دقائق	حرّك كل أذان بـ − و + (القسم 8.2)، أو استورد جدول المسجد (القسم 8.3)
الوقت يضيع بعد انقطاع الكهرباء	الجهاز ليست فيه ساعة الوقت الحقيقي. شغّل الواي فاي للحظة
التاريخ أو الأوقات لا تتغير	تحقق من تاريخ الجهاز. في الجدول المستورد، قد يكون ذلك اليوم ناقصًا
التاريخ الهجري خاطئ بيوم	اضغط التاريخ الهجري لتصحيحه (القسم 10.4)
مدينتي غير موجودة في القائمة	انظر القسم 8.4

الاستيراد والإعدادات

المشكلة	ما العمل
`Invalid Imported Times ! Settings File Used.`	السنة المستوردة غير كاملة. صحّح الملف (365 أو 366 سطرًا) واستورده من جديد
ملف الإعدادات مرفوض	أبقِه أقل من 90 كيلوبايت، عدّله بالمفكرة (Notepad)، واستخدم علامات التنصيص حول القيم فقط
«استيراد ملف محلي» لا يفعل شيئًا	استخدم الاستيراد بالمعرّف (ID)
البرنامج معطل بعد استيراد أو إعداد خاطئ	7 ضغطات على منطقة الطقس
الإعدادات ضاعت	فتحتَ متصفحًا آخر أو عنوانًا آخر، أو استخدمت نافذة خاصة، أو مُسحت بيانات المتصفح. استورد نسختك الاحتياطية
لا يمكن رفع صورة («Storage quota exceeded»)	استخدم صورًا أقل من 1 ميغابايت واحذف القديمة

العرض

المشكلة	ما العمل
لا شاشة سوداء ولا أذكار ولا شرائح بعد الصلاة	العد التنازلي للإقامة متوقف، أو الوضع المنزلي مفعّل، أو اليوم جمعة
الشريط السفلي فارغ	الإعلانات مفعّلة لكن لا توجد رسالة مفعّلة اليوم. أضف رسالة DAILY، أو أوقف الإعلانات
الطقس يعرض `-`	اضبط موقعك (القسم 19). الإنترنت مطلوب
النجمة حمراء	لا يوجد إنترنت. هذا يهم فقط للطقس والتصدير والاستيراد
مربع الآية يعرض خطأ فيه كلمة «ayats»	نسخة ZIP: ملف الآيات الذي عدّلته فيه آيات قصيرة قليلة جدًا

ما زالت المشكلة قائمة؟ اسأل المساعد الذكي في الموقع، أو تواصل مع متطوع من بلدك (القسم 25).

24. مشكلات معروفة في الإصدار 9.63

هذه المشكلات الصغيرة موجودة في الإصدار 9.63. ولكل واحدة حل بسيط.

ما قد تراه	ما العمل
في نافذة الخطوط، الضغط على الاسم «STC» (الساعة) أو «FODA» (الأذكار) يختار SULTAN	اضغط الزر الدائري، لا الاسم
إعدادات الشاشة السوداء: الضغط على – عندما تعرض مدة الظهر 5 يواصل إنقاص القيمة الحقيقية. وقد لا تعمل عندها الشاشة السوداء للظهر	لا تضغط – عند 5. وإن حدث ذلك، اضغط + حتى تظهر القيمة التي تريدها

ما قد تراه	ما العمل
إعدادات الشاشة السوداء: زر + لمدة المغرب لا يُحفظ فورًا	بعده، اضغط + ثم − على مدة صلاة أخرى. هذا يحفظ كل شيء
بعد إعادة تشغيل بين أذان وإقامة الظهر أو العصر أو المغرب، تكون مدة الشاشة السوداء لتلك الصلاة خاطئة	لا تُعد تشغيل البرنامج أثناء العد التنازلي
الإعلانات مفعّلة لكن لا شيء منها مفعّل اليوم: يُخفى الحديث أيضًا	أبقِ رسالة DAILY واحدة مفعّلة على الأقل
«بقي على رمضان X يومًا» تبقى على الشاشة بعد انتهاء شعبان	أعد تشغيل البرنامج في بداية رمضان
تغيير عرض 24 ساعة أو الخطوط أو الأرقام أو الساعة الرئيسية، أو الضغط على ملء الشاشة، في دقيقة الأذان يعيد تشغيل الأذان والعد التنازلي	غيّر الإعدادات خارج دقيقة الأذان
على جهاز بطيء، أو عندما تكون نافذة المتصفح مخفية أو مصغّرة، قد يفوت حدث أو يتأخر العد التنازلي	أبقِ التوقيت ظاهرًا في المقدمة. تجنّب الصور الكبيرة جدًا
النجمة تبقى خضراء مع أن الإنترنت مقطوع	اضغط مرتين على إقامة المغرب للفحص من جديد

25. المتطوعون وشروط الاستخدام والتواصل

25.1 المتطوعون

في بلدان كثيرة، متطوعون يثبّتون البرنامج ويضبطونه في المساجد والبيوت، مجانًا أو بمقابل يُتفق عليه مع إدارة المسجد.

- **ابحث عن متطوع:** في صفحة المتطوعين، حسب البلد، مع رقم واتساب.
- **كن متطوعًا:** املأ استمارة «كن متطوعًا» باسمك ومدينتك وبلدك ورقم واتساب.

25.2 شروط الاستخدام

- التوقيت مجاني. ليس مفتوح المصدر ولا يجوز بيعه.
- يمكنك تعديله للاستعمال الشخصي فقط: بيتك ومسجدك.
- لا تحذف ولا تغيّر اسم البرنامج ولا اسم المؤلف.
- لا توزّع نسخة معدّلة.
- يمكنك تثبيت البرنامج للناس مجانًا، أو بمقابل يُتفق عليه مع إدارة المسجد.
- يمكن للمطورين استخدام ملفات أوقات الصلاة الخاصة بالتوقيت (المجلد `data`) في تطبيقاتهم.

25.3 بيع الأجهزة مع البرنامج

بيع جهاز مثبّت عليه التوقيت مسموح، بربح لا يتجاوز 50 بالمئة من ثمن الجهاز وملحقاته، إذا كان البائع:

- يخبر المشتري أن البرنامج مجاني،
- يقدّم دعمًا مجانيًا للمشتري، للبرنامج وللجهاز،

- لا يغيّر اسم البرنامج ولا يخفيه.

25.4 التحديثات

المؤلف يقدّم البرنامج مجانًا ويطوّره في وقت فراغه. الإصدارات الجديدة والتحديثات المهمة يُعلن عنها في النشرة البريدية. اشترك من صفحة التحديثات.

25.5 التواصل والاقتراحات

- يتلقى المؤلف رسائل كثيرة جدًا لا يستطيع الرد عليها، لذلك لا توجد استمارة تواصل ولا عنوان بريد إلكتروني. **المساعد الذكي** في الموقع هو وسيلة الوصول إليه.
- أخبر المساعد بطلبك لمدينة جديدة أو لغة جديدة؛ وهو يوصل الطلب إلى المؤلف.
- الاقتراحات مرحّب بها. يضيفها المؤلف خطوة خطوة إلى الإصدارات القادمة عندما يراها مفيدة.
- المشروع ليس له فريق وليس مفتوحًا للشراكات التجارية. أكثر ما يفيد هو المتطوعون الذين يثبّتون البرنامج للناس.

25.6 الإنترنت والخصوصية

لا حاجة إلى حساب. إعداداتك ورسائلك وصورك تبقى على جهازك. يستخدم البرنامج الإنترنت لهذه الأمور فقط:

الخدمة	تُستخدم لـ	ما يُرسَل
Open-Meteo.com	الطقس	الموقع الذي حددته
tawkit.net	فحص الإنترنت (النجمة)	لا شيء
settings.tawkit.net	التصدير، والاستيراد بالمعرّف	ملف إعداداتك، أو المعرّف
روابط الصور في الشرائح	عرض الصورة	لا شيء

26. معجم المصطلحات

الكلمة	المعنى	كتابتها بالحروف اللاتينية على الشاشة
الأذان	النداء إلى الصلاة	Adhan, Azan, Athan
الإقامة	النداء لبدء صلاة الجماعة	Iqama
الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء	الصلوات الخمس اليومية	Fajr, Dhuhr / Dohr, Asr / Assr, Maghrib, Isha
الشروق	طلوع الشمس. ليس صلاة	Shuruq, Shoruq
الضحى	وقت صلاة الضحى، بعد الشروق	Duha, Doha
الجمعة	صلاة الجمعة، مع الخطبة	Jumu'a, Jomoa
الأذكار	أذكار تُقال بعد الصلوات، وفي الصباح والمساء	Adhkar, Azkar

الكلمة	المعنى	كتابتها بالحروف اللاتينية على الشاشة
الهجري	التقويم القمري الإسلامي	Hijri
منتصف الليل	نصف الوقت بين المغرب والفجر التالي	NISF
الثلث الأخير من الليل	الثلث الأخير من ذلك الوقت	TULT
التراويح	صلاة الليل في رمضان	Tarawih
التكبير	التكبير الذي يُقال في أيام العيد	Takbir
الأيام البيض	أيام 13 و 14 و 15 من كل شهر هجري، ويُستحب صيامها	—
الوقف	ما يُحبَس لوجه الله؛ لا يجوز بيعه	Waqf
APK	الملف الذي يثبّت التطبيق على أندرويد	—
RTC	ساعة الوقت الحقيقي: قطعة صغيرة تحفظ الوقت عند انقطاع الكهرباء	—